

STRQMQR

CL :

```

1000          PGM          PARM(&SOC &DATD &DATF)
1100
1200 /*  Déclaration des variables  */
1300          DCL          VAR(&SOC)          TYPE(*CHAR) LEN(1)
1400          DCL          VAR(&DATD)         TYPE(*CHAR) LEN(8)
1500          DCL          VAR(&DATF)         TYPE(*CHAR) LEN(8)
1600
1700 /* ----- */
1800 DCLMSG:    DCL  &MSGF  *CHAR  10
1900          DCL  &MSGFLIB *CHAR  10
2000          DCL  &MSGID  *CHAR   7
2100          DCL  &MSGDTA  *CHAR  80
2200
2300          DCL  &RTNTYPE *CHAR   2          /* Type de retour message */
2400          DCL  &DIAG   *CHAR   2  '02'
2500          DCL  &EXCP   *CHAR   2  '15'
2600          DCL  &CANCELED *CHAR  30  'Pb IVCDFL15'
2700 /*  Moniteur général d'erreurs et routine de gestion des erreurs  */
2800          MONMSG      MSGID(CPF0000 MCH0000) EXEC(GOTO +
2900                      CMDLBL(ERREUR))
3000 /* ----- */
3100          CHGJOB      STSMMSG(*NONE)
3200 /* ----- */
3300 /*  Chargement du fichier  */
3400          CLRPFM      FILE(IVPDFSFI)
3500          STRQMQR      QMQR(*LIBL/IVQDFSFI) OUTPUT(*OUTFILE) +
3600                      OUTFILE(IVPDFSFI) DATETIME(*NO) +
3700                      PAGNBR(*NO) ALWQRYDFN(*YES) SETVAR((SOC +
3800                      &SOC) (DATD &DATD) (DATF &DATF))
4500 /* ----- */
4600 /*  Aucune erreur  */
4700          CHGJOB      STSMMSG(*USRPRF)
4800          GOTO        £ENDPGM
4900 /* ----- */
5000 /*  TRAITEMENT DES ERREURS  */
5100 ERREUR:
5200 /* Réception des Messages */
5300 RCVMSG:    RCVMSG      MSGDTA(&MSGDTA) MSGID(&MSGID) +
5400                      RTNTYPE(&RTNTYPE) MSGF(&MSGF) +
5500                      MSGFLIB(&MSGFLIB)
5600 /* Renvoi Messages */
5700          IF          COND(&MSGID *NE ' ') THEN(DO)
5800          IF          COND((&RTNTYPE = &DIAG) *OR (&RTNTYPE = +
5900                      &EXCP)) THEN(DO)
6000          SNDPGMMSG   MSGID(&MSGID) MSGF(&MSGFLIB/&MSGF) +
6100                      MSGDTA(&MSGDTA) TOPGMQ(*PRV) MSGTYPE(*DIAG)
6200          MONMSG      MSGID(CPF0000)
6300          ENDDO
6400          GOTO        CMDLBL(RCVMSG)
6500          ENDDO
6600          ELSE        CMD(DO)
6700 /* Message de Fin anormale */
6800          SNDPGMMSG   MSGID(CPF9898) MSGF(QCPFMMSG) +
6900                      MSGDTA(&CANCELED) TOPGMQ(*PRV) MSGTYPE(*DIAG)
7000          MONMSG      MSGID(CPF0000)
7100          ENDDO
7200 /* ----- */
7300 £ENDPGM:    RCLRSC
7400          ENDPGM

```

QMQR : IVQDFSFI

Analyse : IVQDFSFI
 Bibliothèque : BIB
 Texte de l'analyse Dépréciation
 *** , est le séparateur décimal de cette analyse ***

Fichiers choisis

ID	Fichier	Bibliothèque	Membre	Format d'enregistrement
A	IVPFACE0	BIB	*FIRST	FACE0P
B	IVPFACL0	BIB	*FIRST	FACL0P

Tests de jointure

Type de jointure : Enregistrements concordants

Zone	Test	Zone
A.NUM	EQ	B.NUM

Tests de sélection d'enregistrements

AND/OR	Zone	Test	Valeur (zone, nombres, ou 'caractères')
	A.STE	EQ	:SOC
AND	A.TFA	EQ	'F'
AND	A.TDOC	EQ	'1 '
AND	B.TLIG	EQ	'S'
AND	DFAC	GE	:DATD
AND	DFAC	LE	:DATF

Classement des zones choisies

Nom de Zone	Priorité de tri	Croissant/ décroiss	Niveau rupture	Texte
A.STE	10	A		Sté
A.DFAC	80	D		Date Facture
B.ACOU				Couleur
B.ATRT				Traitement
B.ADFS				Divers
B.AARM	30	A		Armure
B.ARAD	20	A		Radical
B.APR	40	A		Procédé
B.AMT	50	A		Matière
B.ADFE	60	A		Diversu
B.ASR	70	A		S-Rad.
B.PUN				P.U. Net

Formatage des colonnes du rapport et fonctions récapitulatives

Fonctions de calcul : 1-Total, 2-Moyenne, 3-Minimum, 4-Maximum, 5-Comptage Substitutions

Nom	Fonctions	Espacemt	En-têtes		Pos	Val		Pos	Edition
Zone	récap	colonnes	de colonne	Lon	déc	indéf	Lon	déc	numérique
A.STE		0	Sté	1					
A.DFAC		2	Date	8	0				Oui
B.ACOU		2	Couleur	3					
B.ATRT		2	Traitement	2					
B.ADFS		2	Divers	6					
B.AARM		2	Armure	2					
B.ARAD		2	Radical	4	0				
B.APR		2	Procédé	1					
B.AMT		2	Matière	2					
B.ADFE		2	Divers	4					
B.ASR		2	S-Rad.	2					
B.PUN		2	P.U.	7	3				